

CARA PINDAH DATA BASE KE DIRECTORY LAIN (Misal ke D:\)

1. Masuk ke c:\xampp di dalam nya ada file namanya xampp-control.exe anda dobel klik
2. Setelah muncul tampilan xampp-control.exe anda stop mysql nya SVC nya anda hilangkan centangnya kemudian anda exit
3. Setelah itu anda cut 1 folder Xampp yang ada di c:\ ke directory tujuan nya misal ke D:\
4. Setelah xampp berpindah anda masuk ke dalam nya D:\xampp\mysql\bin
5. Di dalam folder bin ada file shortcut dengan nama file nya MY dengan extensi .ini
6. Anda buka notepad
7. Kemudian anda tarik atau anda drag file MY ke dalam notepad
8. Setelah itu anda edit dir nya yang sesuai directory yang di tuju

```
# password    = your_password  
port         = 3306  
socket      = "/xampp/mysql/mysql.sock"
```

```
# Here follows entries for some specific programs
```

```
# The MySQL server  
[mysqld]  
port= 3306  
socket= "/xampp/mysql/mysql.sock"  
basedir="/xampp/mysql"  
tmpdir="/xampp/tmp"  
datadir="/xampp/mysql/data"
```

Menjadi

```
# password    = your_password  
port         = 3306  
socket      = "d:/xampp/mysql/mysql.sock"
```

```
# Here follows entries for some specific programs
```

```
# The MySQL server  
[mysqld]  
port= 3306  
socket= "d:/xampp/mysql/mysql.sock"  
basedir="d:/xampp/mysql"  
tmpdir="d:/xampp/tmp"  
datadir="d:/xampp/mysql/data"
```

9. Anda save settingan configurationnya tersebut
10. Setelah itu anda start kembali xampp-control nya yang ada di d:\xampp\
11. anda centang SVC pada mysql kemudian anda klik start pada mysql hingga muncul running hijau jika sudah muncul pindah data base sukses, untuk mengecek nya di billing servernya di bawah sendiri akan tertulis Basedir: d:\xampp\mysql